



## 又拍 UpYun 云存储附件助手安装使用手册 v0.2

[www.upyun.com](http://www.upyun.com)

2013.01

## 目录

一、	插件使用须知 :	3
二、	安装插件 :	4
三、	启用插件和插件的设置 :	5
四、	卸载插件 :	6
五、	头像存储方式设定	7
六、	API 接入点测速	8
七、	注意事项 :	9
八、	联系我们 :	10

## 一、插件使用须知：

- 插件只支持 phpwind 9.0 正式版，其他版本可能会存在无法正常使用的情况；
- 使用插件必须先安装 php 的 curl 扩展，未安装该扩展将无法正常使用插件；
- 插件是基于又拍云存储服务的，使用需要有有效的又拍云存储账号，还没有账号的用户，可前往又拍云存储官网免费申请全功能体验账号：<https://www.upyun.com/>
- 如果之前未使用本地存储或者其他存储方案存储附件，那可以直接安装启用插件；
- 如果之前有使用本地存储或者其他存储方案存储附件，需要将之前存储的文件复制到又拍云存储对应空间(即在插件中设置的文件空间)，才能保证之前上传的图片和附件可以正常访问，为了避免影响论坛正常使用，建议在深夜或者关闭站点后再进行操作；

## 二、安装插件：

1. 通过应用中心在线安装 或 下载后手动安装(任选一种方式即可):

### A. 应用中心在线安装:

- 1) 从应用中心安装插件必须先绑定云帐号；
- 2) 点击应用中心“又拍 UpYun 云存储附件助手”对应的“免费”按钮即可免费安装；
- 3) 一切正常则会提示插件安装成功，在 应用管理->已安装 列表中会看到成功安装的“又拍 UpYun 云存储附件助手”插件；

### B. 下载后手动安装:

- 1) 先从官网下载插件安装包 upyunupload.zip；
- 2) 进入 后台->云平台->应用管理->本地安装，点击上传文件上传 upyunupload.zip；
- 3) 提示上传成功后，点击“立即安装”即可免费安装；
- 4) 一切正常则会提示插件安装成功，在 应用管理->已安装 列表中会看到成功安装的“又拍 UpYun 云存储附件助手”插件；

2. 如果想要使用插件功能，必须启用插件，详细请看“启用插件和插件的设置”；

### 三、启用插件和插件的设置：

1. 点击“又拍 UpYun 云存储附件助手”右侧对应的“设置”按钮，即可进入插件的设置页面；

2. 插件参数设置:

A. 插件功能的开启和关闭：

“是否开启附件助手功能”用来设置是否开启插件功能，“开启”将存储方案切换到又拍云存储方案，“关闭”切换到本地存储；

B. 进行 API 接入点的设置:

“API 接入点”提供四个选项，分别为自动判断、电信、联通网通和移动铁通，默认为自动选择。各位站长可以根据自己服务器实际情况，手动设置合理的接入点以获取最佳的访问速度，我们也为站长们提供测速工具，使用说明请看后面的“API 接入点测速”；

C. 进行文件空间的设置:

a) “远程附件访问域名”填写云存储系统默认的空间域名或者绑定成功的域名，结尾不要加斜杠"/"，如:http://phpwind.b0.upaiyun.com；

b) “远程附件目录”填写远程附件存储目录,开始和结尾都不要加"/" ,如:一级目录 attachment、二级目录 attachment/upyun，留空为存放到远程空间根目录；

c) “空间名”填写云存储中创建的用于存储文件的空间名称(必须使用文件类空间)；

d) “操作员帐号”和“操作员密码”内分别填写授权文件空间管理权限的操作员帐号和密码；

3. 所有设置完成，确保正确后，点击“提交”按钮，保存插件设置；

4. 如果设置都正确且成功保存，那么恭喜您，您的附件已经托管到又拍云存储，这下您不用担心附件的安全及性能问题了，现在可以在论坛帖子里面试传一个图片和文件附件看看效果；

#### 四、卸载插件：

如果需要卸载插件，在 后台->云平台->应用管理->已安装 列表点击“又拍 UpYun 云存储附件助手”对应的“卸载”按钮即可安全卸载；

## 五、头像存储方式设定

在 phwind 中，头像存储跟附件存储是分开设定的，需要修改使用云存储的话，进入 后台->全局->附件相关->头像存储，

1. “远程头像地址”：
  - a) 没有自定义“远程附件目录”的用户直接填写云存储系统默认的空间域名或者绑定成功的域名，结尾不要加斜杠“/”，如 `http://phpwind.b0.upaiyun.com`；
  - b) 有自定义“远程附件目录”的用户需要在域名后面加上“远程附件目录”，结尾不要加斜杠“/”，如 `http://phpwind.b0.upaiyun.com/attachment`；
2. “头像存储”：选择“UpYun 远程附件云存储”选项；
3. 点击“提交”按钮保存设置；

## 六、API 接入点测速

有需要 API 接入点测速的站长，在插件参数设置“API 接入点”一栏里找到并点击“[接入点测速]”链接，即可得到论坛服务器和 UpYun 服务器连接的测速反馈，根据测试得到的结果在插件参数中的“API 接入点”选择最快的 API 接入点即可。



**七、注意事项：**

1. 本插件只支持 phwind 9.0 正式版。9.0 正式版之前的版本包括 9.0RC 版、9.0beta 版用户请慎用；
2. 插件暂时不支持 token 防盗链功能，所以请不要开启用于存储论坛附件的文件空间的 token 防盗链功能(其他防盗链设置不受影响)；

## 八、联系我们：

插件相关反馈请邮件联系: [faq@upyun.com](mailto:faq@upyun.com)

我们会在最短的时间内尽量给您满意的答复~~